


Outlook Ayarları Bu Şekilde Yapıldığında Mailiniz Problemsiz Çalışacaktır.

Outlook Kurulum Ayarları

1.Adım

- Outlook Hesap Ayarları Bölümüne Giriyoruz,

- Açılan Pencerede Ayarlarını Değiştireceğimiz Mail Adresinin Üzerine Çift Tıkliyoruz.



2.Adım

- Açılan Pencerede Gelen Posta Sunucusu Bölümüne "pop.yandex.com.tr"

- Giden Posta Sunucusu Bölümüne "smtp.yandex.com.tr" yazıyoruz.

Hesabı Değiştir

POP ve IMAP Hesap Ayarları
Hesabınızın posta sunucusu ayarlarını girin.

Kullanıcı Bilgileri
Adınız:
E-posta Adresi:

Sunucu Bilgileri
Hesap Türü:
Gelen posta sunucusu:
Giden posta sunucusu (SMTP):

Oturum Açma Bilgileri
Kullanıcı Adı:
Parola:
 Parolayı anımsa
 Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) kullanarak oturum açsın

Hesap Ayarlarını Sına
Girişlerin doğru olup olmadığından emin olmak için hesabınızı sınamanızı öneririz.

 İleri düğmesi tıklatıldığında hesap ayarlarını otomatik olarak sına

< Geri

3.Adım

- Giden Sunucu Bölümünden “ Giden Sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor ” ‘un yanındaki Kutucuğu Aktif Ediyoruz.

Internet E-posta Ayarları

Genel Giden Sunucusu Gelişmiş

Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor

Gelen posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan

Oturum açarken kullanılacak

Kullanıcı Adı:

Parola:

Parolayı anımsa

Güvenli Parola Kimlik Doğrulaması (SPA) iste

Posta göndermeden önce gelen posta sunucusunda oturur

Tamam İptal

4.Adım

- Gelişmiş Sekmesinde “ Gelen Sunucusu (POP3) Yazısının Altındaki Kutucuğu Aktif Edelim Port Numarası “995” Olacak”

- Giden Sunucusu(SMTP) Yazan Bölümün Altındaki Seçeneklerden “SSL” ‘i Seçelim. Yanındaki Port Numarasını “465” Yapalım

Internet E-posta Ayarları

Genel Giden Sunucusu Gelişmiş

Sunucu Bağlantı Noktası Numaraları

Gelen sunucusu (POP3): 995 Varsayılanları Kullan

Bu sunucu şifreli bir bağlantı (SSL) gerektirir

Giden sunucusu (SMTP): 465

Aşağıdaki şifreli bağlantı türünü kullan: SSL

Sunucu Zaman Aşımı Sayısı

Kısa Uzun 1 dakika

Teslim

İletinin bir kopyasını sunucuda bırak

Sunucudan 14 gün sonra kaldır

Silinmiş Öğeler'den silindiğinde sunucudan kaldır

Tamam İptal